

Update TDS-Recon auf deutsches WindowsMobile-OS

Fordern sie zuerst per E-Mail an office@latschbacher.de ihre Lizenznummer an (kostenlos). Geben sie dabei unbedingt ihre Gerätenummer(n) an. Die Gerätenummer finden sie in der System-Info und am Recon im Akkuschacht. Sie ist 10-stellig und beginnt zumeist mit CS (Beispiel: CS11A03059).


Nur mit gültiger Lizenznummer kann das Update durchgeführt werden!

Vorraussetzungen:


Am PC muss Microsoft ActiveSync installiert sein (auf Recon Zubehör-CD bzw. Downloadbereich). Testen sie vorher, ob die PC-Verbindung über ActiveSync per USB-Kabel funktioniert.

Update:


Datei "ReconXUpdateV5_0_2GER.exe" downloaden und (auf Desktop) speichern.
Datei "ReconXUpdateV5_0_2GER.exe" starten.



<Setup> anklicken.



<Weiter> anklicken.




<Weiter> anklicken.




Lizenzvereinbarung durchlesen (optional).

Lizenzvereinbarung zustimmen durch anklicken von "I accept the terms in the license agreement".


<Weiter> anklicken.




<Weiter> anklicken.




1. Am Recon Ein/Aus- und Windows-Taste gedrückt halten (ca. 10 Sekunden), bis 2 Piep ertönen.
2. Dann sofort Pfeil-Unten und Enter-Taste gleichzeitig drücken, bis ein weiterer Piep ertönt.
3. Recon per Steckernetzteil mit Strom versorgen.
4. Recon über USB-Kabel mit PC verbinden (MS ActiveSync muss am PC installiert sein).




<Weiter> anklicken (sollte nun aktiv geworden sein).




<Ja> anklicken.



Lizenznummer eingeben und mit <Ok> bestätigen.
Nun läuft das Update.



Wenn Update fertig, erscheint <Weiter> -Taste. Diese nun anklicken.



Durch anklicken von <Fertig stellen> wird die Installationsroutine am PC beendet.

Folgen sie nun den Anweisungen am Recon.